

## Základní nastavení VoIP aplikace Acrobits Softphone na iPhone 4

Zde je návod, jak nastavit VoIP pro iPhone v programu Acrobits Softphone.

<http://www.acrobits.cz/4/acrobits-softphone-for-iphone>

Nastavení provedte podle následujících obrázků. Nastavení bylo testováno na:

- iPhone 4 s iOS v. 4.3.5
- Acrobits Softphone v. 4.8

Po prvním spuštění aplikace se dostanete k výběru poskytovatelů VoIP služeb. My v seznamu uvedeni nejsme, proto vyberte první volbu „Obecný SIP účet“.



Na následující kartě vyplňte:

**Název** – zadejte libovolný text pro identifikaci

**Login** - devítimístné VoIP číslo, které jste získali při registraci nebo jste si přenesli

**Heslo** - heslo k číslu (nejčastěji 8-místné)


**Doména** – aps.sbohempevnalinko.cz nebo 91.221.212.16 (na obr. je starý server)

**Příchozí hovory** - nastavte na „Zapnuto s Push“ (bez Push může být problém s příjmem hovorů při aplikaci uspané na pozadí!).

Pokračujeme na „**Pokročilá nastavení**“ – zkontrolujte, zda je nastaven protokol UDP



...a ještě níže v „Pokročilých nastaveních“ zkontrolujte hodnotu „**Expires**“, která je přednastavena na hodnotu 600s. Obecně doporučujeme pouze 120 s, lze však trochu zaexperimentovat a najít optimální hodnotu (zřejmě i s ohledem na výdrž baterie).



Úplně dole najdeme položku „**Speciality**“, otevřeme ji a nastavíme rozsah RTP portů podle obrázku, „**První RTP port**“ na hodnotu 10000, „**Poslední RTP port**“ na hodnotu 20000.



Stiskneme „**Hotovo**“, na následující kartě „**Nastavení**“, pak znovu „**Hotovo**“ a je můžeme telefonovat.

Naši uživatelé pro volání z i-phone používají také [Media5-fone](http://www.media5corp.com/en/softphones/media5-fone-iphone).

<http://www.media5corp.com/en/softphones/media5-fone-iphone>