## <u>Návod na zjištění IP adresy počítače</u> + nastavení pevné IP adresy

Pokud potřebujete zjistit IP adresu Vašeho počítače nebo routeru, nejrychlejší způsob je ve Windows kliknout (levým tlačítkem) na ikonu připojení v pravém dolním rohu viz obrázek :



Otevře se Vám dialog Připojení k místní síti a nyní klikněte na záložku Podpora :

, Připojení k míst	tní síti - stav	<u>?×</u>	🚣 Připojení k místní síti - stav	?)
Obecné Podpora Připodry Stav Trvní: Rvčhlost;	1	Připojeno 01:08:04 100.0 Mb/s	Obecné Podpora Stav připojení Typ adresy: Přiřazeno sa Adresa IP:	erverem DHCP 192.168.1.2
Aktivita Pakety:	Odesláno — 🛃	Přijato 5 154	Maska Výchozí brána: <b>= IP adresa routeru</b> Podrobnosti Systém Windows nezjistil problémy s t ímto připojením. Nelze-li navázat připojení, klepněte na tlačítko Opravit.	255.255.255.0 192.168.1.254 Opravit
Vlastnosti	Zakázat	Zavřít	50	Zavřít

Nyní vidíte IP adresu počítače (zakroužkovaný údaj), pokud máte PC zapojeno do routeru, výchozí brána bude odpovídat IP adrese routeru (většinou ve tvaru 192.168.xx.xxx).

Na výše zobrazeném obrázku je zobrazeno dynamické připojení, pro získání dalších informací při statickém připojení klikněte na Podrobnosti.

V případě, že nemáte nastaveno zobrazování ikony v pravém dolním rohu, dostanete se na dialog přes Ovládací panely Windows.

oubor Úpravy Zobrazit Oblíbené	Nástroje Náp	ověda				
🕽 Zpět 🔹 🕥 👻 🤣 💭 Hleda	t 😥 Složky					
esa 🔂 Ovládací panely						💌 🔁 Pi
Ovládací panely *	AC3 Filter	2		2		))) ()))
Přepnout do zobrazení podle kategorií	AC3 Filter	Acer(r) OrbiC	Adobe Gamma	Automatické aktualizace	BDE Administrator	Bezdrátová síť
	*	0	٠		P	and the second
Další odkazy 🏾 🕆	Bluetooth	Brána firewall systému W	Centrum	Connection	Datum a čas	Herní zařízení
💩 Windows Update 🥑 Nápověda a odborná pomoc			<b>(</b>	1	0	
	Hlavní panel a nabídka Start	Intel(R) GMA Driver for	Java	Klávesnice	Místní a jazyko	Možnosti Internetu
	-	I		Ġ.	C	1
	Možnosti napájení	Možnosti složky	Možnosti telefon	Možnosti usnadnění	Myš	Naplánované úlohy
	-			2	Ċ	<b>1</b>
	Nástroje pro správu	Písma	Pošta	Program	Program Updates	Průvodce instalací sítě
	2	Ø	Q			8
	Přidat hardware	Přidat nebo odebrat	QuickTime	Realtek HD Sound Eff	Síťová připojení	Skenery a fotoaparáty
	S		82	1	O,	
	Systém	Tiskárny a faxy	Uživatelské účtv	Zobrazení	Zvuky a	

Kliknete na Síťová připojení a v dalším okně kliknete na Připojení k místní síti.



Nyní se Vám zobrazí dialog uvedený na minulé straně.

Pokud potřebujete nastavit na počítači pevnou IP adresu (nebo naopak DHCP), zobrazíte si dialog Připojení k místní síti a kliknete na Vlastnosti :



Na další záložce vyhledáte v seznamu Protokol sítě Internet (TCP/IP), kliknete na něj, aby se Vám vysvítil a potom kliknete na Vlastnosti.

Zadáte možnost Použít následující adresu IP nebo v opačném případě zaškrtnete DHCP + DNS automaticky.

tokol sítě Internet (TCP/IP) - vlastnosti						
guraci IP, je ém případě	• možné vám sp	získa právné	t nastave nastaven	ní ú		
OHCP autor	naticky					
Г						
Г	- 53		2			
Г	- 09	14				
utomaticky verů DNS:	- 12		2			
h.	31	3	2			
			Upřesnit			
1	0	ĸ	1 9	0000		
	vlastnosi guraci IP, je śm případě DHCP autor C Utomaticky verů DNS: C	vlastnosti guraci IP, je možné ém případě vám sp DHCP automaticky utomaticky verů DNS:	vlastnosti guraci IP, je možné získa śm případě vám správné DHCP automaticky utomaticky verů DNS:	vlastnosti guraci IP, je možné získat nastave ém případě vám správné nastaven DHCP automaticky utomaticky verů DNS:		

Pokud je Váš počítač zapojen do routeru, je nejlepším řešením nastavit na počítači volby Získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky a Získat adresu serveru DNS automaticky. Máte-li statické připojení – musíte vyplnit všech 5 kolonek údaji od poskytovatele.

Máte-li statickou IP adresu a dříve jste router neměli, je potřeba tuto IP adresu nastavit v routeru a v počítači přepnout vše na automatiku, jinak Vám nepojede internet nebo telefon.